

Abspeichern von DVD Filmen auf der Festplatte im AVI Format


In diesem Dokument möchten wir Ihnen zeigen, wie sich DVD Filme mit Hilfe eines kostenlosen Programms im AVI Format auf der Festplatte abspeichern lassen.

Unterstützte Betriebssysteme: MS Windows 95, 98, 2000, NT, XP.

Die hierzu benötigten Programme:

- DivX Codec (<http://www.divx.com>)
- XMPEG, kostenloses Programm mit freiem Source Code (<http://www.xmpeg.net>).

Installieren Sie beide Programme (im Falle von DivX ist zu Konvertierung nur der Codec erforderlich, es können aber selbstverständlich auch die weiteren Programme installiert werden):



Legen Sie die DVD in den Player ihres Computers (sollte der Film von selbst starten, so stoppen Sie ihn bitte), und starten Sie dann das Programm XMPEG.


Wir empfehlen Ihnen den Assistenten (Wizard) des Programms zu benutzen, lassen Sie ihn deshalb immer markiert:



Klicken Sie auf die Taste "Öffne DVD-Quelle" um die DVD zu öffnen, und danach auf die „Vor“ Taste um fortzufahren:




Wählen Sie die gewünschte Sprache und Untertitel (falls gewünscht):



Stellen Sie das Ausgabeformat auf DivX:




Das Programm ergänzt den Film mit der Zugabe von schwarzen Rändern auf ein Bildschirmverhältnis von 4:3, wenn Sie die Option „Kappen der schwarzen Ränder“ ausschalten (ansonsten muss manuell eingestellt werden, welche Teile aus dem ganzen Bild ausgeschnitten werden sollen):




Wählen Sie den “AVI Writer” Plugin. Die Grundeinstellungen werden Ihnen in den meisten Fällen entsprechen. Sollte es eventuell Probleme geben, so können Sie mit Hilfe der Option „Konfigurieren“ die sonstigen Parameter der zu erstellenden Datei einstellen.



Letzter Schritt: mit Klicken auf die „Fertig“ Taste wird das Abspeichern gestartet.



Der aktuelle Zustand des Abspeicherns – verbleibende Zeit (*Remaining Time*) und verstrichene Zeit (*Elapsed Time*) - kann auf diesem Bildschirm abgelesen werden:



In der Grundeinstellung speichert das Programm die DVD in den Ordner C:\Output Video File.AVI. Wenn Sie das bzw. sonstige Parameter ändern möchten, dann dürfen Sie nach dem Beenden des Assistenten die Konvertierung nicht sofort starten (schalten Sie hierzu die „Beginne jetzt mit der Umwandlung“ Funktion aus), sondern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmfenster und wählen Sie das „Optionen...“ Menü.